

eSSENTIAL  
ACCESSIBILITY®

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

Septembre 2014



## TABLE DES MATIÈRES

<b>Des premiers pas avec eSSENTIAL Accessibility™</b>	<b>5</b>
Qu'est-ce que eSSENTIAL Accessibility™?	5
- Un aperçu de eSSENTIAL Accessibility™	5
À propos de ce manuel	5
Comment installer eSSENTIAL Accessibility™	6
- Configuration du système	6
Comment faire pour activer eSSENTIAL Accessibility™	7
Comment accéder à l'aide en ligne	7
Comment quitter eSSENTIAL Accessibility™	7
<b>Des alternatives au clavier et à la souris</b>	<b>8</b>
Activer les alternatives au clavier et à la souris	8
- Activer le clavier virtuel sur l'écran	8
- Activer la souris virtuelle préférée sur l'écran	9
- Activer les commandes vocales	9
- Activer les moteurs de reconnaissance vocale	10
- Utiliser la souris virtuelle pour saisir du texte	11
Autres méthodes de contrôle de votre souris	12
- Souris Mains libres	12
- Souris XY	14
- Souris de balayage	17
- Souris radar	21
- Souris d'orientation	24
- Souris standard	26

## TABLE DES MATIÈRES

(continué)

Options-clic	28
- Clic Standard	28
- Clic automatique	29
<b>Des sites web plus facile à voir et à lire</b>	<b>30</b>
Encercler ce que vous cliquez	30
Modifier la taille du texte	31
Zoom (grossissement d'écran)	31
<b>Écouter lecture de page Web lu à haute voix</b>	<b>33</b>
Activer les fonctions de synthèse texte-parole	33
- Ajouter une voix à texte-parole	35
Écouter le texte de la page Web lu à haute voix	36
Écouter tous les liens de pages Web lus à haute voix	36
Écouter les items "sous le pointeur de souris" lus à voix haute	37
<b>Fonctions pratiques</b>	<b>38</b>
Barre adresse	38
Naviguer vers l'avant et vers l'arrière	38
Rafraichir la page	39
Aller à une adresse	39
Ajouter aux favoris (signets)	39
Ouverture de page d'accueil	40
- Configurer votre page d'accueil	40
Créer et naviguer sur les pages (onglets)	41

## TABLE DES MATIÈRES

(continué)

Utiliser les favoris (signets)	42
- Organiser les favoris (signets)	43
Rechercher des pages Web	44
Imprimer les pages du site	44
Régler la langue de l'interface	45
Mettre à jour eSSENTIAL Accessibility™	46
<b>Annexes</b>	<b>47</b>
Icônes	47
Réglages	48
Commandes vocales	49
- Souris de recharge	49
- Commandes vocales pour souris	49
- Clavier sur l'écran	50
- Texte-parole	50
- Réglages	50
- Commandes générales de navigation	50
Commandes vocales en anglais, français, italien, portugais et espagnol	51
- Fenêtre principale	51
- Navigateur	53
- Boite de dialogues	55
- Souris XY et radar	55
- Souris vocale	56
Touches de raccourci	57

## DES PREMIERS PAS AVEC ESSENTIAL ACCESSIBILITY™

### Qu'est-ce que eSSENTIAL Accessibility™?

eSSENTIAL Accessibility™ est une technologie d'assistance innovante qui a pour but d'aider les personnes qui vivent avec des handicaps physiques, à accéder plus facilement aux sites Web sur l'Internet.

Nous avons apporté des changements à la version précédente de eSSENTIAL Accessibility™ en modifiant l'interface pour la rendre beaucoup plus simple. Nous avons aussi amélioré les fonctions les plus répandues.

#### Un aperçu de eSSENTIAL Accessibility™ :

eSSENTIAL Accessibility™ vous offre une expérience de navigation sur le Web plus accessible et inclusive en vous proposant les outils suivants:

1. Clavier virtuel sur l'écran
2. Souris de Rechange
3. Agrandissement (zoom) de textes et d'images
4. Aide visuelle pour cliquer
5. Texte-parole
6. Système de reconnaissance vocale

### À propos de ce manuel

"Exemple de  
commande  
vocale"

- Ce manuel contient, en mesures applicables, des commandes vocales que vous pouvez utiliser pour faire plusieurs choses pendant que vous utilisez eSSENTIAL Accessibility™ par exemple, ouvrir une boîte de dialogue ou cliquer sur la souris. Consultez les bulles dans la barre de gauche pour toutes les commandes vocales. Pour activer les commandes vocales, referez-vous à la section Activer les commandes vocales sur la page 9.
- Bien que eSSENTIAL Accessibility™ fonctionne avec les anciennes versions de Microsoft Windows, les instructions et les images présentées ici exigent la version Windows 8 ou plus.

- Votre copie de eSSENTIAL Accessibility™ sera mise à jour à la version utilisée pour créer ce manuel, cependant certaines images et/ou instructions peuvent varier légèrement du fonctionnement normal de eSSENTIAL Accessibility™ sur votre ordinateur. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les envoyer par courriel à [support@essentialaccessibility.com](mailto:support@essentialaccessibility.com).

## Comment installer eSSENTIAL Accessibility™

eSSENTIAL Accessibility™ est un logiciel Independent sur votre ordinateur. Pour préparer votre ordinateur à utiliser eSSENTIAL Accessibility™, suivez les étapes suivantes.

1. Dans votre navigateur Web, visitez <http://www.essentialaccessibility.com>.

Vous pouvez également activer le processus d'installation en cliquant sur le logo marqué eSSENTIAL Accessibility™ avec les sites Web qui l'incluent.



2. Cliquez sur l'image de téléchargement "Télécharger maintenant". La page téléchargée s'affiche.
3. Cliquez sur le graphique "Télécharger maintenant".
4. Il se peut qu'une boîte de sécurité paraisse durant le téléchargement du fichier. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton "Exécuter" ou "Activer".
5. Suivez les instructions affichées sur l'écran pour compléter l'installation.

### Configuration du système

Le programme eSSENTIAL Accessibility™ peut être installé sur tout ordinateur qui répond aux exigences minimales suivantes:

- Microsoft Windows 8, Windows 7, Vista SP1 ou XP Pro SP3 (Windows 8 ou 7 recommandé)
- Processeur Pentium III, 600 MHz ou plus (Pentium IV recommandé)
- 256 Mo de mémoire RAM ou plus (512 Mo recommandé)
- 20 Mo d'espace libre sur le disque dur pour installation complète
- Connexion Internet

## Comment faire pour activer eSSENTIAL Accessibility™

Cliquez sur le bouton eSSENTIAL Accessibility sur l'écran principal de Windows 8.



eSSENTIAL Accessibility

## Comment accéder à l'aide en ligne

Pour avoir de l'aide en ligne avec eSSENTIAL Accessibility™, cliquez sur l'icône Aide.



Vous pouvez également accéder à l'aide par l'écran des réglages ou en appuyant sur la touche F1.

## Comment quitter eSSENTIAL Accessibility™

"Quitter le programme"

Pour fermer eSSENTIAL Accessibility™, cliquez sur l'icône Quitter l'application sur l'application dans le coin droit en haut de la fenêtre.



## DES ALTERNATIVES AU CLAVIER ET À LA SOURIS

Pour naviguer sur le Web, eSSENTIAL Accessibility™ ne nécessite pas l'utilisation des claviers et des souris à ordinateur standard. C'est à vous d'utiliser votre option favori. Vous pouvez utiliser seulement un clavier, ou seulement une souris, ou même votre voix, pour naviguer sur le Web.

### Activer les alternatives au clavier et à la souris

"Ouvrir paramètres" ou "Ouvrir options" ou "Montrer options" ou "Montrer paramètres"




Pour activer les alternatives au clavier et à la souris de eSSENTIAL Accessibility™ lorsque vous naviguez, cliquez sur l'icône Réglages.

Pour fermer le menu Réglages et revenir à la page Web affichée, cliquez de nouveau sur l'icône Réglages.

### Activer le clavier virtuel sur l'écran


Dans le menu Réglages, cliquez sur Clavier dans la liste sur le côté gauche de l'écran, et cochez la case Ouverture automatique du clavier.

"Fermer paramètres" ou "Fermer options" ou "Cacher options" ou "Cacher paramètres"



## Activer la souris virtuelle préférée sur l'écran

Dans l'écran Réglages, cliquez sur Souris de recharge dans la liste sur le côté gauche de l'écran, et choisissez votre type de souris virtuelle préférée dans la liste déroulante Souris virtuelle active au démarrage.



Ce paramètre indique à eSSENTIAL Accessibility™ d'activer automatiquement la souris choisie lorsque vous démarrez votre navigateur. Vous pouvez aussi changer le type de souris virtuelle que vous voulez pendant que vous naviguez.

## Activer les commandes vocales


eSSENTIAL Accessibility™ est maintenant capable de reconnaître des commandes sous différentes langues, y compris:

- anglais
- français
- italien
- portugais
- espagnol

D'autres langues seront ajoutées dans les futures versions de eSSENTIAL Accessibility™.

Pour une liste complète de toutes les commandes vocales non-anglophones, référez-vous aux listes de commandes vocales en français, italien, portugais et espagnol sur la page 51.

Dans l'écran Réglages, cliquez sur Options-parole sur la liste du côté gauche de l'écran, en suite, cliquez sur Commandes vocales. Enfin, cochez la case Activez commandes vocales.



Vous pouvez également activer les commandes vocales en cliquant sur l'icône commandes vocales dans le haut de la fenêtre de eSSENTIAL Accessibility™.




Dans cet écran vous pouvez également choisir le moteur de reconnaissance vocal que vous préférez. Plusieurs ordinateurs ont seulement un réglage par défaut de Microsoft mais certaines personnes peuvent utiliser un moteur audio d'une autre compagnie.

### Activer les moteurs de reconnaissance vocale

Votre ordinateur est équipé d'un moteur de reconnaissance vocale pour la langue que vous avez choisi pour votre interface d'utilisation d'ordinateur (UI). Vous pouvez télécharger et installer d'autres moteurs de reconnaissance vocale du paramètre Options-parole qui correspondent à d'autres accents ou dialectes de la langue.

1. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Options-parole. Les options suivantes seront affichées:



**À Noter:** Si les choix ci-dessus n'apparaissent pas, ce panneau offre la possibilité d'installer le Server Speech Platform Runtime. Une fois ce moteur installé, l'option disparaît et est remplacée par les options dans l'illustration ci-dessus.

- Utilisez la deuxième liste déroulante (celle-ci est ouverte dans l'illustration,) pour choisir un moteur de reconnaissance vocale.

Cette liste déroulante démontre les différentes variations de l'anglais (EN) pour les États-Unis, (CA) pour le Canada, (GB) pour la Grande-Bretagne, (JA) pour l'Australie et (IN) pour l'Inde.

- Cliquez sur le bouton Télécharger et Installer.
- Une fois l'installation terminée, vous pouvez choisir votre moteur de reconnaissance vocale préféré sur la liste déroulante décrite à la page 10.

### Utiliser la souris virtuelle pour saisir du texte

Au lieu d'utiliser un clavier physique pour écrire des textes sur une page Web, vous pouvez utiliser votre souris pour insérer du texte. Pour procéder, suivez ces étapes.

- Cliquez sur un champ de texte.


Vous pouvez saisir du texte dans ces champs de texte. Par exemple, dans la barre d'adresse du navigateur ou dans le champ de recherche sur google.com.

- Le clavier virtuel sur l'écran devrait apparaître une fois que vous cliquez sur le champ de texte. Sinon, cliquez sur l'icône du clavier dans le coin haut à droite de la fenêtre de eSSENTIAL Accessibility™.

"Ouvrir clavier virtuel"



Le clavier virtuel apparaît sur l'écran.




"Fermer  
clavier"  
ou "Cacher  
clavier"

- Entrez le texte que vous voulez.  
Prenez note des touches de commodité marquées «www» et «.com» sur le clavier virtuel, une façon pratique pour réduire le nombre de clics de souris.
- Pour Masquer le clavier à l'écran, cliquez de nouveau sur l'icône du clavier.

## Autres méthodes de contrôle de votre souris

eSSENTIAL Accessibility™ vous donne plusieurs options pour contrôler le pointeur de souris sur votre navigateur. Chaque méthode est conçue pour faciliter le déplacement et les clics de souris, ou dans certains cas, les deux.

eSSENTIAL Accessibility™ regroupe les différentes alternatives de souris virtuelles dans le coin haut au gauche de la fenêtre.



Vous pouvez changer de souris en cliquant sur l'icône appropriée ou en utilisant les raccourci de clavier pour souris virtuelles.

Type de souris	Icône	Raccourci clavier
Souris standard (Fermer souris)	■	CTRL-F1
Souris XY	+	CTRL-F2
Souris de balayage	☐	CTRL-F3
Souris mains libres	🎯	CTRL-F4
Souris radar	📡	CTRL-F5
Souris d'orientation	✳️	CTRL-F6

Dans cette section, vous trouverez des explications pour chaque différente option de souris.

### Souris Mains libres

Vous pouvez contrôler cette souris en bougeant votre tête ou votre main en pleine vue de la caméra sur l'écran de votre ordinateur, aussi nommé la WebCam.

Pour utiliser la souris mains-libres, suivez ces étapes.


1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran des réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur Souris de recharge dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur souris mains libres.

Les réglages de la souris mains libres apparaissent.



Dans cet écran, choisissez la WebCam appropriée (la majorité des ordinateurs en ont qu'une seule).

Vous pouvez également choisir la vitesse et sensibilité avec laquelle le pointeur de la souris réagit à vos mouvements à l'aide des réglages de sensibilité horizontale (%) et sensibilité verticale (%).

Finalement, vous pouvez choisir entre deux options pour cliquer: la souris peut cliquer soit lorsque son pointeur est mis sur une zone (Clic automatique) ou si elle est cliquée physiquement (Clic Standard).

3. Cliquez sur l'icône souris mains libres dans le coin gauche en haut de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™, ou gardez la touche CTRL enfoncée en appuyant en même temps, sur la touche F4 de votre clavier.



"Activer  
souris  
mains libres"

Le logo eSSENTIAL Accessibility™ dans le centre en haut de la fenêtre se transforme en petit écran vidéo pour vous montrer les images que votre WebCam capte.

4. Vous pouvez utiliser cette option ou d'autres options de souris virtuelles et réglages sur les pages Web. Bougez votre visage ou un doigt devant la WebCam pour manipuler le pointeur de la souris.
5. Pour cliquer sur une zone de la page, placez simplement le pointeur de la souris sur cette zone.
6. Pour revenir à la souris standard, cliquez sur l'icône Arrêter souris dans le coin gauche du haut de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™.

"Cliquer"

"Arrêter  
souris"




Vous pouvez aussi garder la touche CTRL appuyée en pesant en même temps sur F1, pour revenir à la Souris standard.

(Quand vous utilisez une des souris virtuelles, eSSENTIAL Accessibility™ remplace les icônes dans le coin gauche du haut de la fenêtre avec l'icône Fermer souris).

### Souris XY

Chaque point sur une page Web se trouve à une certaine latitude et longitude, un peu comme un point sur une carte. l'endroit précis d'une «XY» pourrait aussi être appelé une coordonnée", car il se trouve sur un graphique de deux dimensions comme celui ci-dessous.



eSSENTIAL Accessibility™ peut naviguer à chaque point sur une carte en se déplaçant d'abord à la bonne latitude et après, à la bonne longitude.

Dans cet exemple, eSSENTIAL Accessibility™ a commencé en se déplaçant d'une ligne horizontale à partir du haut de la page. Une fois que la souris a été cliquée, la ligne horizontale s'arrête là où elle est et une ligne verticale commence à se déplacer du côté gauche de la page vers le côté droit.



Dans l'exemple ci-dessus, en cliquant sur l'endroit précis où le cercle rouge indique l'intersection des deux lignes, l'utilisateur clique sur le logo «Greyhound».

Pour utiliser la Souris XY, suivez ces étapes.


1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran des Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur Souris de recharge dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur Souris XY.

Les réglages pour la souris XY s'affichent.



Dans cet écran, vous pouvez déterminer l'apparence et les mouvements de la souris XY. Vous pouvez rendre les barres plus facile à voir en augmentant leur largeur.

Pour changer la taille du viseur qui se déplace au long de la ligne de recherche horizontale, changer la valeur du Rayon du viseur. Plus le nombre est élevé, plus le cercle s'agrandit

Vous pouvez aussi changer la couleur de la barre et utiliser une couleur que vous pouvez facilement voir. Accélérez ou ralentissez les mouvements des barres en changeant soit leur vitesse verticale, leur vitesse horizontale, ou les deux.

**Attention:** si vous choisissez des réglages trop élevés (c'est à dire trop rapide), vous ne serez pas capable de contrôler le pointeur de la souris de façon efficace. Si cela se produit, pesez sur la touche CTRL de votre clavier et en même temps, appuyez sur la touche F1 pour accéder à la souris standard, une fois que c'est fait, modifiez les réglages de vitesse de la souris pour qu'elle se déplace plus lentement.

Le pointeur suit votre vue et permet à la souris XY d'ouvrir (et de garder ouvert) un menu sur une site Web, ce qui permet à l'utilisateur de choisir une des options dans le menu.

"Activer  
souris XY"

3. Cliquez sur l'icône de Souris XY en haut à gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™, ou maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez en même temps sur la touche F2 de votre clavier.



Vous pouvez utiliser cette souris ou plusieurs autres différentes Souris de rechanges dans l'écran des Réglages, ou sur les pages Web.

4. Pour commencer à déplacer la souris XY vers le bas de l'écran, cliquez sur votre souris.
5. Pour arrêter le mouvement vers le bas et commencer le déplacement de la souris XY de gauche à droite, cliquez à nouveau sur votre souris.
6. Une fois que le cercle rouge atteint l'endroit où vous voulez cliquer, cliquez sur votre souris.
7. Pour revenir à la souris standard, cliquez sur l'icône Arrêter souris en haut à gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™.

"Arrêter  
souris"




Vous pouvez aussi garder la touche CTRL appuyée en pesant en même temps, sur F1 pour revenir à la souris standard. (Quand vous utilisez une alternative à la souris standard, eSSENTIAL Accessibility™ remplace les icônes dans le coin gauche du haut de la fenêtre avec l'icône Arrêter souris).

### Souris de balayage

La plupart des pages Web contiennent un certain nombre d'objets distincts, comme des champs, des images et des liens. Le système eSSENTIAL Accessibility™ met en évidence chacun de ces objets, en se déplaçant de l'un à l'autre automatiquement avec un «point lumineux». Il vous permet également de contrôler quand ce «point lumineux» se déplace d'un objet à l'autre. Une fois que l'objet que vous voulez cliquer se trouve sous ce point, cliquez sur votre souris.

Dans cet exemple, l'utilisateur du site web veut cliquer sur le lien appelé "Comment ça marche." Tout d'abord, l'utilisateur doit cliquer avec le bouton droit de la souris jusqu'à qu'une bordure rouge encadre la page Web qui contient le lien "Comment ça marche." Consultez l'image ci-dessous pour un exemple.



À cette étape, l'utilisateur doit cliquer avec le bouton gauche de la souris, une seule fois pour commander à la souris de balayer (scanner) les objets cliquables dans la page Web.

Ensuite, l'utilisateur clique avec le bouton droit de la souris jusqu'à qu'une bordure rouge encadre le lien "Comment ça marche." tel que démontré dans l'image ci-dessous. Pour activer le lien, l'utilisateur clique sur le côté gauche de la souris.



Pour utiliser la souris de balayage, suivez ces étapes.


1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran des Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur Souris de recharge dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis Souris de balayage.

Les réglages pour la souris scanner s'affichent.



Dans cet écran, vous pouvez déterminer l'apparence et les mouvements de la souris de balayage.

Si vous ne choisissez pas l'option manuelle de scanning, ajustez période de déplacement / balayage automatique (sec.) pour déterminer combien de secondes la souris de balayage doit demeurer sur un objet avant de passer au prochain objet.

Si vous choisissez l'option pour balayage manuel, vous n'avez pas accès au réglage de temps de mouvement de scanning automatique car cette option ne s'applique pas sur l'option manuelle.

Vous pouvez faire la souris de balayage clignoter plus fréquemment en ajustant le numéro correspondant à Durée de clignotement.

Si vous voulez que l'ordinateur fasse une lecture orale du texte du lien, cochez la case Nommer l'élément balayé.

Pour modifier la largeur des lignes qui composent l'encadrement des liens ajustez les réglages de largeur du crayon.

"Activer  
souris de  
balayage"

Pour changer la couleur du premier clignotement de la "zone d'encadrement" réglez les réglages de première couleur de clignotement.

Pour changer la couleur du deuxième clignotement de la "zone d'encadrement" réglez les réglages de Seconde couleur de clignotement.

3. Cliquez sur l'icône de la souris de balayage en haut et à gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™, ou maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez en même temps sur la touche F3 de votre clavier.



Vous pouvez utiliser cet souris ou plusieurs autres différentes alternatives de souris dans l'écran des Réglages, ou sur les pages Web.

4. Pour activer la souris de balayage et la faire numériser les plus grandes zones de l'écran, faites cliquer le bouton droit de votre souris.

La souris de balayage bascule rapidement entre les zones importantes du navigateur telles que:

- barre d'outils du haut
- barre d'adresse
- barre d'onglets
- page Web
- barre d'outils du bas

5. Une fois que la souris passe par une des zones importantes de l'écran que vous voulez utiliser, cliquez sur le bouton gauche sur votre souris.

Le point lumineux passe sur le premier objet cliquable dans cette zone.

6. Cliquez sur le bouton droit de votre souris pour vous déplacer de lien en lien.
7. Une fois que le point lumineux arrive au lien que vous voulez cliquer, Cliquez sur le bouton gauche de votre souris.
8. Pour revenir à la souris standard, cliquez sur l'icône Arrêter souris dans le coin gauche du haut de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™.



"Arrêter  
souris"


Vous pouvez aussi garder la touche CTRL appuyée en pesant en même temps sur F1 pour revenir à la Souris standard.

(Quand vous utilisez une alternative à la souris standard, eSSENTIAL Accessibility™ remplace les icônes dans le coin gauche du haut de la fenêtre avec l'icône Arrêter souris).

## Souris radar

Cette option de souris "balaye" la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™ comme une ligne qui balaye sur un écran de radar d'aéroport

Les écrans de radar d'aéroport encrent" typiquement leurs lignes d'un point au centre de l'écran. La souris radar de eSSENTIAL Accessibility™ fait essentiellement la même chose. De plus, cette souris radar encre sa ligne dans le coin supérieur au gauche de l'écran, tel qu'indiqué ici.



Pour utiliser la souris radar, suivez ces étapes.


1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran des Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur Souris de recharge dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur Souris radar.

Les réglages pour la souris radar s'affichent.



Dans cet écran, vous pouvez ajuster les réglages d'apparence et les mouvements de la souris radar.

Si l'ancrage de la souris se trouve dans le coin supérieur à gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™, vous pouvez la faire bouger plus lentement ou plus rapidement en utilisant le réglage de Vitesse angulaire.

Si l'ancrage de la souris se trouve dans le centre de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™, vous pouvez la faire bouger plus lentement ou plus rapidement en utilisant le réglage de Vitesse axial.

**Attention:** si vous choisissez des réglages trop élevés (c'est à dire trop rapide), vous ne serez pas capable de contrôler le pointeur de la souris de façon efficace. Si cela se produit, pesez sur la touche CTRL de votre clavier et en même temps, appuyez sur la touche F1 pour accéder à la souris standard, une fois, fait, modifiez les réglages de vitesse de la souris radar pour que celle-ci se déplace plus lentement.

Pour rendre la "ligne de balayage" plus visible, augmenter la valeur qui correspond à la largeur de la barre.

Pour modifier la taille du cercle qui se déplace le long de la ligne de balayage de la souris radar, ajustez la valeur du rayon du viseur. Plus le nombre est grand, plus le cercle est grand.

Pour donner une couleur différente à la "ligne de balayage" ajustez la couleur de barre.

La boîte à cocher Le pointeur suit le viseur permet à la souris de garder un menu ouvert sur un site Web, pour que l'utilisateur puisse choisir une option dans le menu.

La Position-centrale Radar, le dernier réglage dans cette liste, détermine si le "radar" effectue:

- Un tour complet pour parcourir la page entière, en partant du centre de l'écran.
- Un quart de tour pour parcourir la page, à partir du coin supérieur à gauche de l'écran.

"Activer  
souris radar"

3. Cliquez sur l'icône de la souris radar en haut à gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibilité™, ou maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez en même temps sur la touche F5 de votre clavier.



Vous pouvez utiliser cet souris ou plusieurs autres différentes alternatives de souris dans l'écran des Réglages, ou sur les pages Web.

La souris radar commence à balayer la fenêtre eSSENTIAL Accessibilité™.

4. Quand la ligne du radar traverse l'objet que vous voulez cliquer, cliquez sur le bouton gauche de la souris. Un petit cercle se déplace au long de la ligne de balayage de la souris radar vers l'objet que vous voulez cliquer.
5. Quand le cercle atteint cet objet, cliquez encore sur le bouton gauche de la souris. L'objet sur le site Web a été cliqué et la ligne de balayage de la souris radar continue à se déplacer.
6. Pour revenir à la souris standard, cliquez sur l'icône Arrêter la souris dans le coin haut du gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibilité™.

"Arrêter  
souris"




Vous pouvez aussi garder la touche CTRL appuyée en pesant sur F1 pour revenir à la Souris standard.

(Quand vous utilisez une alternative à la souris standard, eSSENTIAL Accessibilité™ remplace les icônes dans le coin gauche du haut de la fenêtre avec l'icône Arrêter souris).

## Souris d'orientation

Avec la souris d'orientation, vous pouvez déplacer la souris dans une des huit directions et cliquez dessus, en utilisant cliquant seulement le bouton gauche sur votre souris. Quand vous choisissez la souris d'orientation, ce graphique apparaît dans le coin droit au bas de la page.



la souris d'orientation de eSSENTIAL Accessibility™ se déplace à travers les huit directions, représentées en séquence par des flèches, et avec un graphique à style de cible situé au centre de l'écran. Comme exemple, si vous cliquez lorsque la flèche en haut du centre est éclaircie, le pointeur de la souris se déplace vers le haut jusqu'à ce que vous cliquez encore une fois pour qu'il s'arrête. Le système eSSENTIAL Accessibility™ éclairci ensuite les autres flèches et cible en séquence (une après l'autre), jusqu'à ce que vous cliquez sur l'une d'entre eux pour soit déplacer le pointeur ou pour cliquer sur l'item du site Web qui se trouve sous le pointeur de la souris.


Pour utiliser la souris d'orientation, suivez ces étapes:

1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran des Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur Souris de rechange dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis Souris d'orientation. Les réglages pour la souris d'orientation s'affichent.



Pour passer plus rapidement (ou plus lentement) entre les neuf choix dans la boîte de directions de la souris, soit augmentez ou diminuez la valeur de vitesse de balayage des boutons.

Pour déplacer le pointeur de la souris à travers l'écran plus rapidement ou plus lentement, soit augmentez ou diminuez le valeur de vitesse du pointeur.


**Attention:** si vous choisissez des réglages trop élevés (c'est à dire trop rapide), vous ne serez pas capable de contrôler le pointeur de la souris de façon efficace. Si cela se produit, pesez sur la touche CTRL de votre clavier et en même temps, appuyez sur la touche F1 pour accéder à la souris standard, une fois, fait, modifiez les réglages de vitesse de la souris d'orientation pour qu'elle se déplace plus lentement.

"Activer  
souris  
d'orientation"

3. Cliquez sur l'icône souris d'orientation dans le haut et à gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™, ou pesez sur la touche CTRL et appuyez en même temps sur la touche F6 de votre clavier.



Vous pouvez utiliser cet souris ou plusieurs autres différentes alternatives de souris dans l'écran des Réglages, ou sur les pages Web. L'icône de la souris d'orientation de "huit flèches" apparaît sur l'écran.



4. Pour revenir à la souris standard, cliquez sur l'icône Arrêter souris dans le coin haut à gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™.



"Arrêter  
souris"

Vous pouvez aussi garder la touche CTRL appuyée en pesant sur F1 pour revenir à la souris standard.

(Quand vous utilisez une alternative à la souris standard, eSSENTIAL Accessibility™ remplace les icônes du coin gauche du haut de la fenêtre avec l'icône Arrêter souris).

## Souris standard

Vous pouvez aussi utiliser votre souris de façon habituelle avec d'autres logiciels en utilisant la souris standard.

Pour utiliser la souris standard, procédez comme suit.


1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran des Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur Souris de recharge dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis Souris standard.

Les réglages pour la souris standard s'affichent.



Dans cet écran, vous pouvez déterminer les options pour comment cliquer:

- Pour cliquer physiquement la souris, choisissez Clic Standard
- Pour que eSSENTIAL Accessibility™ clique sur la souris pour vous quand la souris passe au dessus d'un lien, sélectionnez Clic automatique

Avec la souris standard, Vous pouvez aussi donner des commandes vocales. Pour une liste complète des commandes vocales pour souris standard, référez vous à:

- Commandes vocales pour souris standard sur la page 49.
- Commandes vocales en français, italien, portugais et espagnol sur la page 51

Vous pouvez dire à la souris de sauter directement vers une cellule spécifique sur la grille. Pour effectuer cette commande, assurez-vous que l'option de commande vocale est activée, et cochez Montrer Grille. Une grille translucide de 10 cases par 10 va donc superposer la fenêtre du navigateur.

L'écran avec la grille ressemble à ceci:




Les cellules de cette grille sont tous marquées comme les cellules d'un tableau de calcul: les colonnes sont marquées en utilisant les lettres A à J, et les lignes sont marquées en utilisant les chiffres de 1 à 10. Chaque cellule est composée d'une lettre et d'un chiffre.

Vous pouvez accéder directement à une spécifique position sur la grille en utilisant votre voix. Par exemple, dans l'illustration ci-dessus, vous pouvez déplacer la souris vers le paramètre visible de la grille en disant: Va à D2".

Une fois que la grille est visible, vous pouvez modifier la largeur des lignes de la grille à l'aide du paramètre Épaisseur des lignes de la grille, ainsi que la couleur des lignes de grille à l'aide du paramètre Couleur de la grille.

Pour rendre le pointeur de la souris plus facile à voir, vous pouvez faire afficher une croix XY qui suit le pointeur de la souris en sélectionnant la case à cocher Montrer viseur XY.

La croix XY ressemble à ceci:



Vous pouvez modifier la largeur et la couleur des lignes en utilisant le paramètre Largeur de barre XY et le paramètre Couleur de barre XY.

Vous pouvez également changer la taille du cercle où les deux lignes qui se croisent en utilisant la commande de réglage Rayon du viseur XY.

## Options-clic

Les plusieurs options des différentes souris permettent aux utilisateurs de soit:

- Cliquer physiquement sur la souris (Clic Standard)
- Faire la souris automatiquement en la plaçant momentanément sur un point sur l'écran (Clic automatique)


Pour modifier les caractéristiques des cliques, accédez à l'écran eSSENTIAL Accessibility™ en cliquant sur l'icône Réglages.



L'écran Réglages s'affiche.

### Clic Standard


Dans l'écran Réglages, cliquez sur Options-Clic dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur Clic Standard.



Si vous voulez éviter un clic de souris virtuelle lorsque vous cliquez sur votre souris physique, décochez la case Clic à l'appui du bouton.

## Clic automatique

Dans l'écran des Réglages, cliquez sur Options-clic dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis Clic automatique.



L'option Clic automatique est seulement disponible pour la souris standard et la souris mains libres.

Utilisez ces réglages pour régler le comportement du Clic automatique.

- Utilisez le paramètre pause avant le clic (sec.) pour régler la durée (en secondes) que la souris doit demeurer sur une zone avant qu'il y ait un clic.
- Vous pouvez autoriser au pointeur de planer près d'un objet cliquable sur l'écran sans rester parfaitement immobile. Le paramètre position seuil (en pixels) représente le nombre de pixels que le pointeur de souris peut se déplacer sans être considéré un mouvement par eSSENTIAL Accessibility™. Si, par exemple, vous définissez une mesure de 10 pixels comme seuil de position, auto-clic effectuera un clic seulement si vous gardez votre pointeur immobile sur un carré de 20 x 20 pixels (10 pixels autour de l'objet sur lequel vous voulez cliquer) pendant le délai d'attardement prévu.
- Faites un clic au même endroit que votre clic précédent en cochant la case Autoriser les clics répétés.

## DES SITES WEB PLUS FACILE À VOIR ET À LIRE

eSSENTIAL Accessibility™ vous fournit des outils qui vous aident à déchiffrer le texte et les images sur une page Web, ainsi que comment interagir avec eux.

### Encercler ce que vous cliquez

Chaque fois que votre souris clique sur une page Web, vous avez l'option de commander à eSSENTIAL Accessibility™ de créer un flash lumineux à l'endroit précis où vous avez cliqué.


Pour activer l'effet du clic visuel, suivez ces étapes.

1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur Options-clic dans la liste au côté gauche de l'écran, puis cliquez sur la case à cocher Effet visuel.



Dans cet écran, vous pouvez également ajuster la Dimension visuelle du "cercle du clic" ainsi que sa couleur.

Vous pouvez également utiliser le panneau de contrôle Propriétés de souris dans Windows pour rendre le pointeur de la souris plus facile à voir. Pour plus d'informations, reférez-vous à l'aide de Windows.

## Modifier la taille du texte

Vous pouvez modifier la taille du texte sur plusieurs pages Web en utilisant les commandes de taille du texte en bas et à gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™.

“Augmenter la taille des caractères”  
et “Diminuer la taille des caractères”



L'utilisation de ces contrôles ne modifie pas la taille des images. Si vous magnifier tout sur une page Web, referez-vous au zoom (grossissement d'écran) ci-dessous.

Ce groupe d'images est composé de deux icônes et d'un chiffre.

- La loupe à petit T à gauche du numéro, diminue la taille du texte.
- La loupe à gros T à droite du numéro, augmente la taille du texte.
- Le numéro entre les deux loupes indique la taille du texte actuel par rapport à la taille originale du texte. Par exemple, si le nombre est de 2, le texte est deux fois plus grand que le texte original. Il est possible d'agrandir le texte sur une page Web jusqu'à quatre fois sa taille originale.

## Zoom (grossissement d'écran)

Vous pouvez modifier la taille de tout sur un écran (texte, images, vidéos etc.) en utilisant les icônes d'agrandissement d'écran dans le coin gauche au bas de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™.

“Zoom en avant”  
“Niveau de zoom”  
“Zoom en arrière”



Pour augmenter la taille du texte et garder le reste de la fenêtre à sa taille réelle, referez-vous à Modifier la taille du texte indiqué ci-dessus.

Ce groupe d'images est composé de deux icônes et d'un chiffre.

- La loupe "-" à gauche du numéro rend tout sur la page plus petit. Vous pouvez également faire un zoom en arrière en gardant la touche CTRL pesée et appuyer en même temps sur la touche avec le signe (+) sur votre clavier.
- La loupe "+" à droite du numéro rend tout sur la page plus gros. Vous pouvez également faire un zoom en avant en gardant la touche CTRL pesée tout et appuyer en même temps sur la touche avec le signe (-) sur votre clavier.
- Le nombre entre les deux loupes indique le pourcentage du zoom par rapport à la taille originale de la page. Par exemple, si la valeur est 200, tout sur la page est deux fois plus gros que normal. Si la valeur est 60, la page devient six dixièmes (ou trois cinquièmes) moins grande qu'elle était à l'origine.
- Vous pouvez réinitialiser le zoom à valeur de 100 en pesant sur la touche CTRL et appuyer en même temps sur la touche (0) zéro (pas la lettre "o") sur votre clavier.

## ÉCOUTER LECTURE DE PAGE WEB LU À HAUTE VOIX

Vous pouvez avoir le texte sur une page web lu à haute voix par le système eSSENTIAL Accessibility™. Le système est capable de lire à haute voix des:

- pages entières
- liens
- textes sur lesquels vous placez le pointeur de souris

Notez que les graphiques ne sont pas "lisibles" tels quels, sauf s'ils sont encryptés avec un texte. Le texte pourrait quand même pas correspondre aux images des graphiques.

### Activer les fonctions de synthèse texte-parole

Avant d'utiliser la fonction de synthèse texte-parole, assurez vous que:

- votre ordinateur est équipé de haut-parleurs.
- les haut-parleurs sont allumés.
- Le volume du haut-parleur est à un niveau adéquat.

La qualité audio de la voix que vous entendez dépend de la qualité des composants audio de votre ordinateur.


Pour utiliser texte-parole, procédez comme suit.

1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur commande vocale dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur Texte-parole, et enfin, la case à cocher Activer Texte-parole.



**Remarque:** Lorsque vous cochez cette boîte de texte, plusieurs icônes apparaissent en haut de la fenêtre eSSENTIAL Accessibility™, juste à gauche de l'icône Réglages. Le décochage de cette boîte de texte fait disparaître ces icônes.



Dans cet écran, vous pouvez également régler:

- Le type de voix que vous voulez entendre. Vous pouvez choisir parmi plusieurs voix différentes, comme celles dans l'illustration ci-dessous. D'autres voix peuvent être ajoutés au future.




- Le volume par défaut (en %) de cette voix. Votre ordinateur comprend des contrôles de volume que vous pouvez également ajuster sur le clavier et sur les haut-parleurs.

- Le réglage de profondeur/tonalité (en %) (par exemple, la vitesse) de la voix entendue.
- Le contenu élaboré des voix de eSSENTIAL Accessibility™ (les différents éléments trouvés sur une page Web qui réagissent aux clics de souris) sur les pages Web lorsque vous déplacez le pointeur de la souris, en cochant la case Lire la descriptions des éléments quand le curseur est au dessus.

### Ajouter une voix à texte-parole

Vous pouvez télécharger des voix supplémentaires dans la langue que vous voulez pour votre interface utilisateur pour les fonctions de texte-parole (TTS).

1. Dans le menu Réglages, cliquez sur Commandes vocal. Les options suivantes s'affichent.



La première liste déroulante est étiquetée "Des autres voix TTS peuvent être téléchargés et installés". Dans cette illustration, la liste déroulante est ouverte et présente six options.

**Remarque:** si les choix ci-dessus n'apparaissent pas, ce panneau offre la possibilité d'installer le serveur Microsoft Speech Platform Runtime. Une fois ce moteur est installé, l'option disparaît et est remplacée par les options dans l'illustration ci-dessus.

Puisque l'ordinateur utilisé pour cette illustration utilise l'anglais comme interface utilisateur, eSSENTIAL Accessibility™ vous donne une sélection d'accents: Anglais (EN) Australien (UA), Canadien (CA), Anglais d'Angleterre (GB), Indien (IN), et deux accents Américains (US).

- Une fois la voix installée, redémarrez eSSENTIAL Accessibility™ pour voir que la voix puisse apparaître dans la liste des voix décrite sur la page 35.

## Écouter le texte de la page Web lu à haute voix

“Description  
vocale de la  
page”



Pour écouter le texte sur une page Web lu à haute voix, activez texte-parole (instructions à la page 33), et cliquez sur l'icône Lire la page.

eSSENTIAL Accessibility™ lit jusqu'à la fin de la page ou jusqu'à ce que vous cliquez sur l'icône Arrêter la lecture. Le système illumine sur l'écran les mots individuels durant leur lecture.

“Arrêter  
lecture”



S'il n'y a pas de texte sur une page (ou aucun texte intégré dans un graphique), eSSENTIAL Accessibility™ vous le dit.

## Écouter tous les liens de pages Web lus à haute voix

“Description  
vocale des  
liens”



Pour entendre tous les liens sur une page web lus à haute voix, activez texte-parole (instructions à la page 33), puis cliquez sur l'icône Lire les liens.

eSSENTIAL Accessibility™ lit jusqu'à la fin de la page ou jusqu'à ce que vous cliquez sur l'icône Description vocale désactivée.



Si Arrêter lecture est activé lorsque vous cliquez sur Lire les liens (expliqué à la page 37), eSSENTIAL Accessibility™ ne lit que les liens sur lesquels vous passez votre souris au lieu de lire tout en séquence du haut de la page vers le bas.

S'il n'y a pas de liens sur une page, eSSENTIAL Accessibility™ vous le dit.

Pour désactiver cette fonction, cliquez sur l'icône Description vocale désactivée.

“Arrêter  
lecture”



## Écouter les items "sous le pointeur de souris" lus à voix haute

"Activer lecture au dessus" ou "Activer voix au dessus"

Pour écouter uniquement des blocs de texte ou d'autres éléments qui ont du texte associé, activez texte-parole (instructions à la page 33), puis cliquez sur l'icône Description vocale activée.



Déplacez le pointeur de la souris afin qu'il survole l'élément que vous voulez lu à haute voix. Description vocale peut lire des éléments de pages web tels que:

- paragraphes individuels
- liens
- texte associé aux graphiques

"Désactiver lecture au dessus" ou "Désactiver voix au dessus"

Pour désactiver cette fonction, cliquez sur l'icône Arrêter lecture.



"Arrêter lecture"

## FONCTIONS PRATIQUES

eSSENTIAL Accessibility™ offre plusieurs caractéristiques standard avec tous les navigateurs Web.

### Barre adresse

Vous pouvez taper (URL) localisateur uniforme de ressource, aussi appelé l'adresse site Web, dans la barre d'adresse. Vous pouvez trouver la barre d'adresse en haut de la fenêtre, juste en dessous de la barre d'outils.

Dans l'image suivante, la barre d'adresse lit <http://www.essentialaccessibility.com/>



### Naviguer vers l'avant et vers l'arrière

Vous pouvez visiter plusieurs pages Web et réaliser que vous voulez revenir à la page que vous aviez visitée plus tôt.

Pour retrouver cette page récemment visitée, cliquez sur l'icône de flèche page précédente pour parcourir en arrière ou gardez la touche Alt enfoncée et appuyez sur la flèche gauche de votre clavier.

"Naviguer en arrière"



Si vous avez seulement visité une page, cette flèche est grise au lieu de noir et ne peut pas être cliquée.

Vous pouvez également vous déplacer "vers l'avant" par la séquence des pages que vous avez visitées en cliquant sur l'icône de flèche page suivante pour parcourir en avant. Ou gardez la touche Alt enfoncée et appuyez sur la flèche droite de votre clavier.

"Naviguer en avant"



Si vous n'avez pas encore parcouru vers l'arrière à la page précédente, cette flèche sera grise au lieu de noir et ne peut pas être cliquée.

## Rafraichir la page

Le contenu de certaines pages Web, comme celles qui affichent les prix des actions par exemple, peut changer très rapidement, même pendant le temps que vous y visitez. Vous pouvez commander à eSSENTIAL Accessibility™ de chercher la version d'une page la plus récente, en cliquant sur l'icône Rafraichir la page ou en appuyant sur la touche F5.

"Actualiser la page"



## Aller à une adresse

Partage de site.



## Ajouter aux favoris (signets)

"Ajouter aux signets"  
ou "Ajouter aux favoris"  
ou "Insérer aux signets"  
ou "Insérer aux favoris"



Si vous souhaitez revenir à un site plus tard, vous pouvez l'ajouter à vos favoris en cliquant sur l'icône, Ajouter aux favoris ("étoile").

Une fois que vous marquez un site Web, Ajouté aux favoris l'icône change de couleur.

Pour voir les sites que vous avez ajoutés comme signets, cliquez sur l'icône de la grande étoile en bas à droite de la fenêtre eSSENTIAL Accessibilité™. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de signets à la page 42.

## Ouverture de page d'accueil

"Naviguer à la page d'accueil"

Lorsque vous démarrez eSSENTIAL Accessibility™, il ouvre une page Web prédéfinie. Il s'agit de la page d'accueil. Pour revenir à cette page d'accueil à tout moment, cliquez sur l'icône de maison, pour parcourir en arrière ou gardez la touche Alt enfoncée et appuyez sur la touche Accueil sur votre clavier.



### Configurer votre page d'accueil


Pour configurer votre page d'accueil, ainsi que d'autres commandes de base de eSSENTIAL Accessibility™, suivez ces étapes.

1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur Internet dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur le champ Accueil.



Dans cette image, le champ de Page d'accueil montre **http://www.essentialaccessibility.com**. Vous pouvez remplacer cette page d'accueil avec un autre de votre choix (par exemple google.com).

Chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet dans eSSENTIAL Accessibility™, vous pouvez l'ouvrir soit sur votre page d'accueil ou sur une autre page vide en utilisant le paramètre Ouverture d'une nouvelle page.

Lorsque vous cochez Désactiver les erreurs de script, eSSENTIAL Accessibility™ ne montre pas les messages d'erreurs de JavaScript.

Si vous entrez l'adresse d'une page web que vous avez déjà visité, eSSENTIAL Accessibility™ fera un remplissage automatique (automatique remplissage) de la barre d'adresse si vous cochez la case Maintenir l'historique des pages visitées. Vous pouvez également effacer l'historique en cliquant sur le bouton Effacer l'historique.

## Créer et naviguer sur les pages (onglets)

Avec eSSENTIAL Accessibility™, vous pouvez ouvrir plusieurs pages en même temps. eSSENTIAL Accessibility™ attribue à chaque page son propre onglet de navigateur. Vous pouvez trouver les onglets en-dessous de la barre d'adresse et au-dessus de la page Web.

**Remarque:** dans ce manuel, les termes "page" et "onglets" signifient la même chose.

"Ajouter une page" ou "Nouvelle page" ou "Ajouter onglet" ou "Nouvel onglet"

Pour ouvrir une nouvelle page, cliquez sur l'icône Nouvelle page ou pesez sur la touche CTRL et appuyez en même temps, la touche N de votre clavier.

Dans l'image suivante, l'icône Ajouter une nouvelle page est représenté par un petit bloc vide à la droite de l'onglet du "site en ligne ...".

Online Websi...

Une nouvelle fenêtre apparaît. Elle pourrait afficher soit votre page d'accueil ou une page blanche, dépendamment des réglages d'ouverture de nouvelle page que vous avez entrés à la page 40.

"Sélectionner la page précédente" ou "Sélectionner l'onglet précédent"

Pour afficher une autre page d'ouverte, cliquez sur l'onglet correspondant à cette page. Vous pouvez les visionner en séquence, sauter d'onglets, ou même cliquer sur le premier ou dernier onglet sur la barre des onglets.

Autres commandes vocales pour changer d'onglet:

- "Sélectionner la page suivante" ou "Sélectionner l'onglet suivant"
- "Sélectionner première page" ou "Sélectionner le premier onglet"
- "Sélectionner la dernière page" ou "Sélectionner le dernier onglet"

"Fermer la page" ou "Fermer l'onglet"

Pour fermer une page, cliquez sur le "x" qui se trouve dans le coin droit de l'onglet de cette page ou pesez sur la touche CTRL tout en appuyant en même temps, sur la touche W de votre clavier.

Ce "x" apparaît seulement si deux ou plusieurs onglets sont ouverts dans eSSENTIAL Accessibility™.

eSSENTIAL... Online Websi...

## Utiliser les favoris (signets)

Quand vous naviguez sur Internet, vous pouvez garder les pages que vous voulez revisiter plus tard, en signets. (Pour plus d'informations sur les signets, referez vous à Aller à l'adresse Web sur la page 39)


Pour revenir à vos sites Web favoris, suivez ces étapes:

1. Dans le coin droit, en bas de la fenêtre eSSENTIAL Accessibilité™, cliquez sur l'icône Ouvrir les favoris.




La liste des signets favoris s'affiche sur le côté gauche de la fenêtre eSSENTIAL Accessibilité™.

2. Pour voir vos signets, ouvrez vos dossiers en cliquant sur le "+" à côté du nom du dossier. Il y a un seul dossier dans cet exemple: le Dossier défaut.



3. Une fois que le dossier est ouvert, vos verrez vos sites Web favoris en signet et le signe "+" devient un pointeur vers le bas.



4. Pour accéder à un site Web, cliquez sur le nom du site dans votre liste des favoris.
5. Pour fermer la liste des favoris, cliquez sur le x dans le coin droit en haut de la liste.

"Ouvrir Signets"  
ou "Ouvrir favoris"  
ou "Afficher signets"  
ou "Afficher favoris"

"Fermer Signets"  
ou "Fermer favoris"  
ou "Masquer signets"  
ou "Masquer favoris"

## Organiser les favoris (signets)

Vous pouvez changer la présentation dans votre liste de favoris à l'aide des icônes en-dessous de la liste..



Pour déplacer un favori (signet) en haut ou en bas dans la liste, cliquez sur le signet, puis cliquez sur les flèches Déplacer signet vers le bas ou Déplacer signet vers le haut.



Pour supprimer un signet de la liste, cliquez sur l'icône Supprimer signets.



Pour modifier le dossier de signet, le nom ou l'adresse, cliquez sur l'icône Modifier signets.



Pour organiser des types spécifiques de signets en groupes similaires, cliquez sur l'icône Nouveau fichier.




## Rechercher des pages Web

Vous pouvez rechercher un texte spécifique sur une page Web en utilisant la fonction de recherche.

Appuyez sur la touche CTRL tout en appuyant en même temps, sur la touche F sur votre clavier.



La boîte de dialogue de Recherche s'affiche.



Entrez le texte que vous voulez trouver, choisissez l'une des trois options ci-dessous et cliquez sur Suivant. eSSENTIAL Accessibilité™ trouve toutes les fois que ce texte spécifique est utilisé sur la page Web actuelle.

## Imprimer les pages du site

Pour imprimer des pages Web, cliquez sur l'icône Imprimer la page dans le coin droit au bas de la fenêtre eSSENTIAL Accessibilité™ ou pesez sur la touche CTRL tout en appuyant en même temps, sur la touche P sur votre clavier.

"Imprimer la page"



Une fois que vous cliquez sur l'icône, l'application Aperçu avant impression de Windows s'ouvre. Ici, vous pouvez imprimer la page, l'examiner et ajuster les réglages d'impression. Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide de Windows.

## Régler la langue de l'interface

Vous pouvez changer la langue de l'interface de eSSENTIAL Accessibility. Quand vous changez la langue, les fonctionnalités telles que les descriptions d'icônes et les réglages changent à la langue de votre choix.

Les langues disponibles sont:

- anglais
- espagnol
- français
- italien
- portugais
- Portuguese

Plus de langues peuvent être ajoutées au future.

Pour changer la langue de l'interface, suivez ces étapes.

1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur Général dans la liste sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur le champ Langue.

Une liste déroulante apparaît.

3. Choisissez la langue que vous souhaitez utiliser. eSSENTIAL Accessibility™ change immédiatement l'interface à cette langue.

## Mettre à jour eSSENTIAL Accessibility™

De temps en temps, eSSENTIAL Accessibility™ pourrait être mis à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités ou des corrections de bugs. Un message apparaîtra si eSSENTIAL Accessibility™ détecte une mise à jour pendant que vous utilisez le logiciel. Dans ce cas, vous serez donc invité à mettre à jour eSSENTIAL Accessibility™ quand vous démarrez le programme.

Vous pouvez également manuellement mettre à jour eSSENTIAL Accessibility™. Procédez comme suit pour le faire

1. Cliquez sur l'icône Réglages.



L'écran Réglages s'affiche.

2. Dans l'écran Réglages, cliquez sur À propos de la liste sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour.



Dans cet écran, vous pouvez également vérifier la version de eSSENTIAL Accessibility™ que vous avez.

eSSENTIAL Accessibility™ vous dira que soit votre logiciel est mis à jour ou qu'une mise à jour est disponible.

3. Si le logiciel est mis à jour, il suffit de fermer la boîte de dialogue. Si une mise à jour est disponible, cliquez sur le bouton Chercher mise à jour.

## ANNEXES

Ces options sont tous expliquées dans le manuel. Pour rapidement trouver des explications sur des commandes ou options spécifiques, consultez les listes dans cette annexe.

- Pour une liste des icônes, voir ci-dessous.
- Pour une liste des réglages que vous pouvez utiliser pour changer les fonctionnalités de eSSENTIAL Accessibility™ consultez la section Réglages à la page 48.
- Pour une liste des commandes vocales que vous pouvez utiliser pour contrôler eSSENTIAL Accessibility™, consultez la section Commandes vocales à la page 49.

### Icônes

Vous voulez mieux connaître les icônes? Voici une liste de tous les icones y incluant leurs noms et les pages avec leurs informations. Si le manuel réfère à une icône dans plus qu'une seule page, on cite seulement la première parution de cet icône dans le manuel.

Pour informations sur cette icône		voir page
	Ajouter aux favoris	39
	Ouvrir les favoris (signets)	42
	Ajouter une nouvelle page	41
	Page précédente	38
	Page suivante	39
	Page d'accueil	40
	Accéder à l'URL	39
	Changer la taille des caractères	31
	Créer un nouveau dossier	43
	Fermer l'onglet	43
	Modifier	43
	Quitter le programme	7
	Trouver l'icône de texte	44
	Aide	7

Pour informations sur cette icône		voir page
	Déplacer signet vers bas / haut	43
	Ouvrir clavier virtuel	11
	Imprimer la page	44
	Description vocale des liens	36
	Description vocale de la page	36
	Rafraichir la page	39
	Réglages	8
	Description vocale du texte	37
	Souris d'orientation	25
	Souris radar	23
	Souris de balayage	20
	Souris mains libres	13
	Arrêter souris	14
	Arrêter lecture	36
	Souris XY	17
	Commandes vocales	10
	Zoom (grossissement d'écran)	31

## Réglages

Vous pouvez configurer eSSENTIAL Accessibility™ de plusieurs façons. Voici une liste des réglages que vous pouvez modifier avec l'icône Réglages.



Pour infos sur les Réglages	voir page
À Propos	46
Clic Automatique	29
Options-clic	28
Souris d'orientation	24
Souris mains libres	12
Internet	40
Clavier	11

<b>Pour infos sur les Réglages</b>	<b>voir page</b>
Souris de recharge	9
Souris radar	21
Souris de balayage	17
Clic standard	28
Souris standard	26
Texte-parole	33
Commandes vocales	9
Souris XY	14

## Commandes vocales

La majorité des fonctions de eSSENTIAL Accessibility™ peuvent être accédées en utilisant des commandes vocales spécifiques.

Pour en savoir plus sur le processus de chaque commande vocale, consultez cette liste.

<b>Pour infos sur cette commande vocal</b>	<b>voir page</b>
<b>Souris de recharge</b>	
"Cliquer"	14
"Activer souris XY"	17
"Activer souris de balayage"	20
"Activer souris radar"	23
"Activer souris mains libres"	13
"Activer souris d'orientation"	25
"Arrêter souris"	14
<b>Commandes vocales pour souris</b>	
"Changer de direction"	-
"Plus vite"	-
"Va à A1 ... J10"	-
"Arrêter"	-
"Masquer les barres transversales"	-
"Masquer la grille"	-
"Haute vitesse"	-
"Basse vitesse"	-
"Vitesse maximale"	-
"Vitesse minimale"	-
"Déplacer bas/gauche/droite/haut"	-
"Sens Inverse"	-

<b>Pour infos sur cette commande vocal</b>	<b>voir page</b>
"Afficher les barres transversales"	-
"Afficher la grille"	-
"Plus lent"	-
"Plus vite"	-
"Immobile"	-
<b>Clavier sur l'écran</b>	
"Ouvrir clavier" ou "Afficher clavier"	11
"fermer clavier" ou "Masquer clavier"	12
<b>Texte-parole</b>	
"Lire la page" ou "Lire tout"	36
"Lire liens"	36
"Arrêter de lire"	36
<b>Réglages</b>	
"Ouvrir réglages " ou "Ouvrir Options" ou "Afficher Options ou "Afficher réglages"	8
"Fermer réglages " ou "Fermer Options" ou "Masquer options" ou "Masquer réglages"	8
<b>Commandes générales de navigation</b>	
"Quitter"	7
"Cliquer" (effectue un clic de souris)	14
"Zoom en avant"	31
"Niveau de zoom"	31
"Zoom en arrière"	31
"Augmenter la taille des caractères"	31
"Diminuer la taille des caractères"	31
"Ouvrir Signets" ou "Ouvrir favoris" ou "Afficher signets" ou "Afficher favoris"	42
"Fermer Signets" ou "Fermer favoris" ou "Masquer signets" ou "Masquer favoris"	42
"Ajouter aux signets" ou "Ajouter aux favoris" ou "Insérer aux signets" ou "Insérer aux favoris"	39
"Naviguer en arrière"	38
"Naviguer en avant"	39
"Naviguer à la page d'accueil"	40
"Actualiser la page"	39
"Imprimer la page"	44
"Ajouter une page" ou "Nouvelle page" ou "Ajouter onglet" ou "Nouvel onglet"	41
"Fermer la page" ou "Fermer l'onglet"	41

Pour infos sur cette commande vocal	voir page
"Sélectionner la page précédente" ou "Sélectionner l'onglet précédent"	41
"Sélectionner la page suivante" ou "Sélectionner l'onglet suivant"	41
"Sélectionnez la première page" ou "Sélectionner le premier onglet"	41
"Sélectionner la dernière page" ou "Sélectionner le dernier onglet"	41

## Commandes vocales en anglais, français, italien, portugais et espagnol

Toutes les commandes vocales en anglais de eSSENTIAL Accessibility ont un équivalent en français, en italien, en portugais et en espagnol. Pour trouver des informations sur une commande spécifique, consultez la commande dans la section précédente, Commandes vocales, à partir de la page 49.

Les commandes vocales sont organisées dans cette section selon leurs utilités. Les commandes pour la fenêtre principale du navigateur sont figurées ci-dessous. Pour les commandes utilisées pour d'autres fonctions de eSSENTIAL Accessibility, reportez-vous aux listes suivantes.

Zone	Page
Navigateur	53
Boîte de dialogue	55
Souris XY et radar	55
Souris vocale	56

### Fenêtre principale

Anglais	Français	Italien	Portugais	Espagnol
Start scanning mouse	Démarrer souris balayage	Inizia mouse scansione	Iniciar mouse explorador	Iniciar ratón escáner
Start XY Mouse	Démarrer souris X Y	Inizia mouse X Y	Iniciar mouse X Y	Iniciar ratón X Y
Start Radar Mouse	Démarrer souris radar	Inizia mouse radar	Iniciar mouse radar	Iniciar ratón radar
Start Directional mouse	Démarrer souris directionnelle	Inizia mouse direzionale	Iniciar mouse direcional	Iniciar ratón direccional
Start hands-free mouse	Démarrer souris mains-libres	Inizia mouse webcam	Iniciar mouse visual	Iniciar ratón de manos libres
	Démarrer souris webcam			

Anglais	Français	Italien	Portugais	Espagnol
Stop Mouse	Arrêter souris	Ferma mouse	Parar mouse	Deterner ratón
Perform Click	Cliquer	Clicca	clique	Clic
Enable speech hover	Activer lecture au dessus	attiva voce sopra	habilitar voz por cima	habilitar voz por encima
	Activer voix au dessus	attiva lettura sopra	habilitar leitura por cima	activar voz por encima
Disable speech hover	Désactiver lecture au dessus	disattiva voce sopra	desabilitar voz por cima	deshabilitar voz por encima
	Désactiver voix au dessus	disattiva lettura sopra	desabilitar leitura por cima	desactivar voz por encima
Open keyboard	Ouvrir clavier	Apri tastiera	Abrir teclado	Abrir teclado
	Montrer clavier	Mostra tastiera	Mostrar teclado	Mostrar teclado
Close keyboard	Fermer clavier	Chiudi tastiera	Fechar teclado	Cerrar teclado
	Cacher clavier	Nascondi tastiera	Esconder teclado	Ocultar teclado
Open settings	Ouvrir paramètres	Apri parametri	Abrir configurações	Abrir configuración
	Ouvrir Options	Apri opzioni	Abrir opções	Abrir opciones
	Montrer paramètres	Mostra parametri	Mostrar configurações	Mostrar configuración
	Montrer options	Mostra opzioni	Mostrar opções	Mostrar opciones
Close settings	Fermer paramètres	Chiudi parametri	Fechar configurações	Cerrar configuración
	Fermer options	Chiudi opzioni	Fechar opções	Cerrar opciones
	Cacher paramètres	Nascondi parametri	Esconder configurações	Ocultar configuración
	Cacher options	Nascondi opzioni	Esconder opções	Ocultar opciones
Help	Montrer Aide	Mostra aiuto	Mostrar ajuda	Mostrar ayuda
	Montrer manual utilisateur	Mostra manuale utente	Mostrar manual do usuário	Mostrar manual de usuario
	Ouvrir aide	Apri aiuto	Abrir ajuda	Abrir ayuda
	Ouvrir manual utilisateur	Apri manuale utente	Abrir manual do usuário	Abrir manual de usuario
Minimize	Minimiser	Iconizzare	Minimizar a janela	Minimizar
	Minimiser fenêtre	Iconizzare finestra		Minimizar la ventana

Anglais	Français	Italien	Portugais	Espagnol
Exit application	Quitter	Esci	Sair do aplicativo	Salir
	Sortir			

## Navigateur

Anglais	Français	Italien	Portugais	Espagnol
Zoom in	Zoom avant	Zoom avanti	Mas zoom	Acercar
Zoom out	Zoom arrière	Zoom indietro	Menos zoom	Alejar
Increase text size	Augmenter taille texte	Aumenta grandezza testo	Aumentar tamanho texto	Aumentar tamaño texto
	Augmenter taille caractères	Aumenta grandezza caratteri		
Decrease text size	Diminuer taille texte	Diminuisci grandezza testo	Diminuir tamanho texto	Reducir tamaño texto
	Diminuer taille caractères	Diminuisci grandezza caratteri		
Search text	Chercher texte	Cerca testo	Buscar texto	Buscar texto
	Trouver texte	Trova testo	Localizar texto	
Open bookmarks	Ouvrir favoris	Apri favoriti	Abrir marcadores	Abrir marcadores
	Montrer favoris	Apri segnalibri	Abrir favoritos	Abrir favoritos
	Ouvrir signets	Mostra favoriti	Mostrar marcadores	Mostrar marcadores
	Montrer signets	Mostra segnalibri	Mostrar favoritos	Mostrar favoritos
Close bookmarks	Fermer favoris	Chiudi favoriti	Fechar marcadores	Cerrar marcadores
	Cacher favoris	Nascondi favoriti	Esconder marcadores	Ocultar marcadores
	Montrer signets	Chiudi segnalibri	Fechar favoritos	Cerrar favoritos
	Cacher signets	Nascondi segnalibri	Esconder favoritos	Ocultar favoritos
Add to bookmarks	Ajouter aux signets	Aggiungi ai favoriti	Adicionar aos favoritos	Añadir a marcadores
	Ajouter aux favoris	Aggiungi ai segnalibri	Adicionar aos marcadores	Añadir a favoritos

Anglais	Français	Italien	Portugais	Espagnol
	Insérer dans les signets	Inserisci nei favoriti		
	Insérer dans les favoris	Inserisci nei segnalibri		
Print page	Imprimer page	Stampa pagina	Imprimir página	Imprimir página
Add page	Ajouter page	Aggiungi pagina	Adicionar página	Añadir página
	Ajouter onglet	Nuova pagina	Adicionar aba	Añadir lengüeta
	Nouvelle page	Aggiungi linguetta	Nova página	Nueva página
	Nouvel onglet	Nuova linguetta	Nova aba	Nueva lengüeta
Close page	Fermer page	Chiudi pagina	Fechar página	Cerrar página
	Fermer onglet	Chiudi linguetta	Fechar aba	Cerrar lengüeta
Select next page	Sélectionner page suivante	Seleziona pagine successiva	Seleccionar a proxima página	Seleccionar página siguiente
	Sélectionner onglet suivant	Seleziona linguetta successiva	Seleccionar a proxima aba	Seleccionar lengüeta siguiente
Select previous page	Sélectionner page précédente	Seleziona pagina precedente	Seleccionar a página anterior	Seleccionar página anterior
	Sélectionner onglet précédent	Seleziona pagine successiva	Seleccionar a aba anterior	Seleccionar lengüeta anterior
Select first page	Selectionner première page	Seleziona prima pagina	Seleccionar a primeira página	Seleccionar primera página
	Sélectionner premier onglet	Seleziona prima linguetta	Seleccionar a primeira aba	Seleccionar primera lengüeta
Select last page	Sélectionner dernière page	Seleziona ultima pagina	Seleccionar ultima página	Seleccionar última página
	Sélectionner dernier onglet	Seleziona ultima linguetta	Seleccionar ultima aba	Seleccionar última lengüeta
Browse back	Page précédente	Naviga indietro	Voltar	Explorar hacia atrás
browse forward	Page suivante	Naviga avanti	Avançar	Explorar hacia delante
refresh page	Rafraîchir page	Ricarica pagina	Recarregar página	Actualizar página
browse home	Page d'accueil	Pagina iniziale	página inicial	Página de inicio

Anglais	Français	Italien	Portugais	Espagnol
select url	Sélectionner adresse	Seleziona indirizzo	selecionar endereço	Seleccionar dirección
read page	Lire page	Leggi pagina	Ler página	Leer página
	Lire tout	Leggi tutto	Ler mais	Leer todo
read link	Lire liens	Leggi collegamenti	Ler link	Leer enlaces
stop reading	Arrêter lecture	Ferma lettura	Parar leitura	Detener lectura

### Boîte de dialogues

Anglais	Français	Italien	Portugais	Espagnol
OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Yes	Oui	Si	Sim	Sí
No	Non	No	Não	No
Cancel	Annuler	Cancella	Cancelar	Cancelar
Close	Fermer	Chiudi	Fechar	Cerrar

### Souris XY et radar

Anglais	Français	Italien	Portugais	Espagnol
Revert direction	Inverser direction	Inversione	Inversão	Inversión
	Changer direction	Cambia direzione	voltar direção	Cambio dirección
Speed Up	Plus vite	Più veloce	mais rápido	más rápido
	Augmenter vitesse	Aumenta velocità	Aumentar velocidade	Aumentar velocidad
Speed Down	Moins vite	Meno veloce	Menos rápido	Menos rápido
	Diminuer vitesse	Diminuisci velocità	Diminuir velocidade	Disminuir velocidad
Speed Max	Vitesse Maxi	Velocità massima	velocidade máxima	velocidad máxima
Speed Min	Vitesse mini	Velocità minima	velocidade mínima	velocidad mínima

## Souris vocale

Anglais	Français	Italien	Portugais	Espagnol
Revert direction	Inverser direction	Inversione	Inversão	Inversión
	Changer direction	Cambia direzione	voltar direção	Cambio dirección
Speed Up	Plus vite	Più veloce	mais rápido	más rápido
	Accélérer	Aumenta velocità	Aumentar velocidade	Aumentar velocidad
Speed Down	Moins vite	Meno veloce	Menos rápido	Menos rápido
	Ralentir	Diminuisci velocità	Diminuir velocidade	Disminuir velocidad
Speed Max	Vitesse Maxi	Velocità massima	velocidade máxima	velocidad máxima
Speed Min	Vitesse mini	Velocità minima	velocidade mínima	velocidad mínima
Move left	Aller à gauche	Vai a sinistra	Vá para a esquerda	Ir a la izquierda
Move right	Aller à droite	Vai a destra	Vá para a direita	Ir a la derecha
Move up	Aller en haut	Vai in alto	Subir	Ir en alto
Move down	Aller en bas	Vai in basso	Decer	Ir abajo
Go to (grid pos)	Aller à ...	Vai a ...	Vá a ...	Ir a ...
Stop moving	Arrêter	Ferma	Encoste	Alto
	Stop	Stop	Pare	Deténgase
Show grid	Montrer la grille	Mostra la griglia	Mostrar grade	Mostrar la cuadrícula
Hide grid	Cacher la grille	Nascondi la griglia	Ocultar grade	Ocultar la cuadrícula
Show xy bar	Montrer la croix	Mostra la croce	Mostrar cruz	Mostra cruz
	Montrer le viseur	Mostra il mirino	Mostrar visão	Mostrar visión
Hide xy bar	Cacher la croix	Nascondi la croce	Ocultar cruz	Ocultar cruz
	Cacher le viseur	Nascondi il mirino	Ocultar visão	Ocultar visión

## Touches de raccourci

Souris standard	CTRL-F1
Souris XY	CTRL-F2
Souris de balayage	CTRL-F3
Souris mains libres	CTRL-F4
Souris radar	CTRL-F5
Souris d'orientation	CTRL-F6
Aide	F1
Actualiser la page	F5
Zoom en avant	Control-plus (+)
Zoom en arrière	Control-minus (-)
Réinitialiser le zoom	Control-0 (zero)
Rechercher	CTRL-F
Imprimer	CTRL-P
Page d'accueil	ALT-Home
Page précédente	ALT-Left arrow
Page suivante	ALT Right arrow
Nouvel onglet	CTRL-N
Fermer onglet	CTRL-W



60 St. Clair Avenue East, Suite 305,  
Toronto, ON, Canada, M4T 1N5

Phone: 416-364-2501  
Toll Free: 866-333-3909  
Fax: 416-466-4452

[www.essentialaccessibility.com](http://www.essentialaccessibility.com)